


Procedimiento configuración de un Kiosco LeTSAS.

Proceso a seguir para la instalación: usando el propio equipo que viene en el Kiosco (se tendría que comprobar el funcionamiento o en último caso hablar con Soporte LeTSAS para que lo homologuen si hay algún problema) o cambiando este por un terminal LeTSAS (en algunos sitios están usando el Fujitsu S520, que está próximo a sustituir), el primer paso es maquetar el terminal con LeTSAS 7 recomendablemente desde USB, una vez maquetado poner el nombre correspondiente y la IP (esta debería ser fija por reserva DHCP o configurándola como manual en el propio terminal en su panel Web). Además, acceder al terminal y entrar en ayudaDigital Escritorio para poner la ubicación correcta, que después la necesitará bien configurada.



The screenshot shows the 'ayudaDIGITAL Escritorio' web application. At the top, there's a header with the 'ayudaDIGITAL AL PROFESIONAL SAS' logo on the left and the 'Servicio Andaluz de Salud Consejería de Salud y Consumo' logo on the right. A status bar at the top right indicates 'Conectado RCJA'. Below the header, a breadcrumb trail shows 'Inicio / Ubicación'. The main content area is titled 'Ubicación' and contains a message: 'Por favor, verifica la ubicación de este equipo y actualízala si fuese necesario. Si el centro no es correcto o no se muestra tu edificio o planta en los desplegados, accede [aquí](#).' Below this message are four form fields: 'Centro:' with the value 'DIS. PONIENTE DE ALMERIA', 'Edificio:' with a dropdown menu showing 'DIS. PONIENTE DE ALMERIA', 'Planta:' with a dropdown menu showing 'BAJA', and 'Sala/Consulta:' with the value 'DIRECCION ECONOMICA'. At the bottom left of the form, it says '* Fecha de última actualización 06-10-2023 11:07:20'. At the bottom of the page, there are two green buttons: 'Guardar' and 'Volver'.

Hay 2 maneras de configurar el equipo como Kiosco de Turnosas, una es desde la configuración del **Panel Web** y la otra con un **JOB de Altiris**.

CONFIGURACIÓN DESDE PANEL WEB:

Desde el Panel Web: Accedemos a este y en el apartado de configuración, bajamos hasta el apartado Modo Kiosco:

- Desplegamos y elegimos el "Modo Kiosco" (para turnoSAS no tenemos que poner ninguna dirección aquí).
- Indicamos el Escalado que queremos (tamaño de la pantalla),
- Si queremos que se reinicie si por algún casual alguien es capaz de cerrar el navegador, marcamos esta opción.

- Elegimos el modo Kiosco a aplicar "Modo Turnómetro Producción" o "Modo Turnómetro Preproducción", así se configurarán automáticamente las URL.
- Más opciones que pueden ser necesarias en caso que el kiosco lo necesite es la de rotar la pantalla, en dicho caso marcamos el check.
- Opción para cambiar el ancho de papel, ya que hay 2 tipos de impresoras de 2 y de 3 pulgadas.
- La Longitud del papel también es seleccionable para no desperdiciar mucho.
- Con la opción de corte de papel seleccionamos si queremos que lo corte entero (depende del modelo de kiosco el papel se puede caer) o corte parcial, queda una pequeña porción sin cortar y el usuario solo tiene que tirar de él.
- Podemos indicar una dirección de Correo donde se mandarán los avisos de falta de papel o cualquier problema que el Kiosco sea capaz de controlar.
- Si queremos que se apague o encienda a una hora determinada también podemos ponerlo usando el calendario semanal que se ha añadido (solo falla el encendido en un TTL Tecknopack Ultrazero en este modelo activar el encendido por BIOS).

Tras marcar todas las opciones necesarias damos a cambiar y cerramos sesión o reiniciamos el terminal:

Panel de Control - LeTSAS

10.234.72.160/cgi-bin/letconfig/cgi.sh?configuracion=1&vg=1

LeTSAS 7.0

Inicio Servicios Información Configuración Ayuda

Modo Kiosco

Configuración del modo Kiosco

Modo de terminal:
Modo kiosco

URL del modo kiosco:
[]

Escalado del navegador:
Escala 100%

Reiniciar kiosco si se cierra el navegador:
☐

Modo de kiosco a aplicar:
Modo turnómetro Preproducción

Rotación de pantalla:
Sin rotación

Anchura del papel:
Tres pulgadas

Longitud del papel:
Longitud normal

Corte de papel:
Corte parcial

Simular fin de papel por software:
☐

Correo de aviso por incidencia de papel:
[]


Encendido/apagado programado del kiosco:

	Encendido	Apagado
Lunes:	07:15 AM	08:00 PM
Martes:	07:15 AM	08:00 PM
Miércoles:	07:15 AM	08:00 PM
Jueves:	07:15 AM	08:00 PM
Viernes:	07:15 AM	08:00 PM
Sábado:	07:15 AM	08:00 PM
Domingo:	07:15 AM	08:00 PM


Cambiar

Pasamos a mostrar las opciones de cada una de las listas desplegadas:


Opciones escalado:




Opciones Kiosco a aplicar:




Opciones Rotación de pantalla:




Opciones Anchura de papel:



Opciones de tamaño de papel.




Opciones Corte de papel:



Si queremos que el kiosk se encienda y apague a alguna hora automáticamente, podemos configurarlo en el horario incluido en la parte inferior del apartado Modo Kiosco, podremos indicar que días o día se encenderá y apagará el terminal. OJO no funciona el encendido en algún modelo (TTL LIVAZ) y otros que la BIOS no esté bien configurada puede que falle, en la mayoría de equipos que tenemos en laboratorio funciona correctamente, en estos casos el encendido debe configurarse mediante BIOS.

Nota: Comprobar en la BIOS que esté configurado que se encienda después de un apagado.


Si el modelo del Kiosco tiene doble pantalla, se puede configurar esta opción también desde la parte de Aspecto del Terminal de la misma configuración:




Otras configuraciones en el terminal antes de dejarlo totalmente operativo.

Entramos en el equipo (también se puede hacer por VNC) cerramos el navegador modo Kiosco (sin menú y sin bordes) y abrimos un navegador normal para cambiar un par de opciones del navegador Chrome:

Entramos en configuración de chrome y en la opción de traducción nos aseguramos que el traductor esté desactivado:




También tenemos que configurar en la impresión en este orden, primero desactivar encabezado y pie de página, desde el navegador damos al menú imprimir:



Tras eso no hay que guardar nada ni imprimir, al cerrar ya se queda guardado.

Y la otra opción a cambiar es en los márgenes, que hay que ponerlos en "Ninguno" como se indica en la siguiente imagen, igualmente no hay que guardar nada al cerrar el navegador se guarda:



CONFIGURACIÓN DESDE ALTIRIS:

La otra opción será por Altiris, para la configuración tendremos que mandar el JOB que convierte el terminal en un kiosco Turnosas donde se tendrá que indicar la url de Turnosas así como el Webservice al que se conectará el mismo. Buscamos el JOB, se cambian las opciones que necesitemos y se lanza contra el equipo.

SAS-TAR-CLT-[V7.X] Configurar Modo Kiosco - Turnometro PRO

SAS-TAR-CLT-[V7.X] Configurar Modo Kiosco - Turnometro PRO
Executes a script on one or more remote computers

Detalles del script

Tipo de script: Secuencia de comandos de UNIX

Insertar el token: Seleccione el token que desea insertar + ✎

```

### JOB: Configurar modo Kiosco ###
# Variables:
# LETSASMODO: [normal|kiosc] Modo de funcionamiento
# KIOSCURL: URL que va a abrir el navegador en modo kiosco
# KIOSCREBOOT: [yes|no] Si quiere que se reinicie el equipo al cerrar el navegador.
# SCALE: [0-2] escalado para el navegador (1 es sin escalado, menos se ve más pequeño (0.8), más se ve más grande(1.2))
# ROTATE: [left|right|inverted|normal] Rotación de la pantalla (algunos kioscos llevan la pantalla en vertical).
# THREEINCH: [on|off] Forzado de anchura de papel a 3 pulgadas (80 mm) No suele ser necesario.
# PAPERLENGHT: [short|medium|normal] Indica la longitud del papel para evitar desperdiciarlo.

LETSASMODO="kiosc"
KIOSCURL="http://turnosas.sevilla.dmsas.sda.sas.junta-andalucia.es/TurnometroPerifericos/"
KIOSCREBOOT="no"
SCALE="1"
KIOSCMODE="turnometro"
WEBSERVICE="http://turnosas.sevilla.dmsas.sda.sas.junta-andalucia.es/TurnometroCache/wsFeedBackPerifericos.asmx"
KIOSCPWOFF=""
ROTATE=""
THREEINCH=""
PAPERLENGHT=""
          
```

Se pueden elegir las opciones de las variables que se indican en la parte superior, para realizar los mismos pasos que en el proceso anterior:

Entre las opciones de papel "PAPERLENGTH" podemos elegir entre estos tamaños nuevos:

Corto: 72x90mm

Medio: 72x130mm

Normal: 72x160mm

Tras toda la configuración en local, se tendrá que pasar la información para que se configure en la aplicación el nuevo kiosco (si no existía) al equipo de Turnosas. Como se indica en otros apartados de esta ayuda.